

ВНИМАНИЕ! Если хотите, чтобы робот Autopilot у вас быстро заработал, внимательно следуйте данной инструкции.

Инструкция по установке робота Autopilot в терминал Quik, версии 6:

- 1) Распаковать архив с файлами в любую удобную папку (рекомендуемая папка C:\QuikAutopilot\).
- 2) Запускаем программу QA.exe, ждем 5 секунд (нужно для автоматической настройки файлов и реестра). Закрываем программу.
- 3) В терминале Quik загружаем файл настроек или шаблон – qa.wnd (*Настройки – Загрузить настройки из файла*).
- 4) Настраиваем в таблице текущих параметров (ТТП) список инструментов по которым будет торговать робот или которые вы планируете мониторить (чем меньше инструментов в ТТП, тем быстрее будет работать компьютер, а робот торговать). Никаких изменений в шаблон вносить нельзя. Закрытие одного из окон или удаление полей критично для робота.
- 5) Настройте 1-минутный график для того инструмента, которым будете торговать.
- 6) Запускаем робота QA.exe. (из папки или предварительно создав ярлык с рабочего стола).

ВАЖНО! Что изменилось в новой седьмой версии Quik и чем она отличается от старой версии, читайте здесь: <http://www.i-tt.ru/soft/quik7.html>

Если у вас **Quik 7** - версия биржевого терминала, например: 7.2.5, то установка робота будет отличаться от установки робота для версии 6. Перечень шагов выглядит так:

- 1) Распаковать архив с файлами в любую удобную папку (рекомендуемая папка C:\QuikAutopilot\).
- 2) Запускаем программу QA.exe, ждем 5 секунд (нужно для автоматической настройки файлов и реестра). Закрываем программу.
- 3) В терминале Quik загружаем файл настроек или шаблон – fog-quik7.wnd который расположен в папке 7edition дистрибутива робота (*Система – Загрузить настройки из файла*).
- 4) Из папки 7edition дистрибутива робота копируем файл trades1.mdb в папку c:\1, там уже есть файл с таким названием по этому нужно согласится на замену файлов в диалоговом окне виндовс. При этом терминал квик и робот должны быть отключены, так как они могут обращаться к этому файлу и обновление версий файла не увенчается успехом.
- 5) Настраиваем в таблице текущих параметров (ТТП) список инструментов по которым будет торговать робот или которые вы планируете мониторить (чем меньше инструментов в ТТП, тем быстрее будет работать компьютер, а робот торговать). Никаких изменений в шаблон вносить нельзя. Закрытие одного из окон или удаление полей критично для робота.
- 6) Запускаем робота QA.exe. (из папки или предварительно создав ярлык с рабочего стола).

Типичные ошибки:

1) Если не получается установить соединение робота с терминалом Quik:

- проверьте загружен ли у вас настроечный файл qa.wnd в Quik;
- проверьте настройку внешних транзакций;
- вы случайно удалили нужные для робота колонки в таблице Quik – Текущая таблица параметров - ТТП (Не редактируйте эту таблицу!), восстановите ее с помощью файла: qa.wnd.
- если у Вас на компьютере WindowsVista, Windows 7, тогда запускать Quik и QuikAutopilot нужно от имени администратора.
- папка с терминалом Quik а также все файлы в этой папке имеют ограниченные права доступа, (атрибуты файла/папки – *архивный* или *только чтение*), убедитесь что нет ограничений на права доступа.

2) Если робот не запускается в торговлю по инструментам:

- проверьте, добавлены ли у вас нужные инструменты в Текущую таблицу параметров и Таблицу всех сделок, а так же таблица Портфель для соответствующего инструмента;
- если инструменты добавлены, но они не отображаются в Таблице всех сделок в терминале Quik, то позвоните своему брокеру и попросите подключить таблицу всех сделок;
- **ВАЖНО! (частая ошибка)** Проверьте Региональные настройки (в Панели управления), в качестве разделителя целой и дробной части должна стоять точка.

3) Если робот не может провести транзакцию, то возможны следующие причины:

- у вас неправильно введен номер счета ФОРТС. Самая распространенная ошибка - это введение символа 'O' вместо цифры '0' (как настроить счет смотрите Руководство пользователя, стр. 9 - http://www.i-tt.ru/soft/QuikAutopilot/QA_Guide.pdf);
- у вас не хватает лимитов (денег) на вашем счете, проверьте Ваш размер капитала в Quik-е и сколько настроено контрактов (лотов) для торговли по инструменту;
- Все ошибки открытия позиций будут отображаться в журнале робота, а торговля по этому активу будет остановлена (см. Рис 2).

4) Если что-то в работе работает не так, как вам кажется, то попробуйте:

- перезагрузить Quik и робота;
- прочитать Руководство пользователя;

ВАЖНО! Если у Вас есть опасения или понимание, что робот торгует с ошибками, тогда просьба отправить журналы в техподдержку, прямо из робота, кнопка «Отправить журналы»




Рис. 1

Инструкция по установке робота Autopilot_MT:

- 1) Распаковать архив с файлами в любую удобную папку (рекомендуемая папка C:\AutopilotMT\).
- 2) Запускаем программу MTA.exe, ждем 5 секунд (нужно для автоматической настройки файлов и реестра и копирования dll и советника для торгового терминала). Вводим логин и пароль к от сайта i-tt.ru (на вкладке Настройки терминала), далее указываем путь к терминалу MetaTrader 4 и нажимаем кнопку сохранить (в виде дискеты), потом закрываем программу.
- 3) Настраиваем в торговом терминале список валютных пар которые будут торговаться и сохраняем их в виде set файла, сохраняем как файл forexall.set в папку с со symbolsets.
- 4) Запускаем советника autopilot на графике EURUSD или другой высоколиквидной валютной пары (только на одной валютной паре), разрешаем советнику торговать и использовать DLL.
- 5) Запускаем робота MTA.exe (в операционной системе Windows 7 запускаем от имени администратора и робота и терминал MetaTrader 4).

Типичные ошибки:

- 1) Если не получается установить соединение робота с терминалом MT4

- проверьте правильность пути к MT4
- запустите робота MTA.EXE от имени администратора

- 2) Если робот не может провести транзакцию, то возможны следующие причины:

- недостаточность средств на вашем счете для открытия позиции нужным лотом
- не правильные уровни для стопов и тейк профита, брокеры могут менять минимальные уровни для стопов и тейков в зависимости от ситуации на рынке, во время новостей и высокой волатильности, этот диапазон может расширяться до 100 пунктов

Все ошибки открытия позиций будут отображаться в журнале робота, а торговля по этой валютной паре будет остановлена см. Рис 2.




Рис. 2

4) Если что-то в роботе работает не так, как вам кажется, то попробуйте:

- перезагрузить терминал MT4 и робота;
- прочитать Руководство пользователя;

ВАЖНО! Если у Вас есть опасения или понимание, что робот торгует с ошибками, тогда просьба отправить журналы в техподдержку, прямо из робота, кнопка «Отправить журналы» (см. Рис 1).

Техподдержка: techsupport@i-tt.ru

Желаем Успешной работы с роботом Autopilot!