

**ВНИМАНИЕ!** Если хотите, чтобы робот SuperADX у вас быстро заработал, внимательно следуйте данной инструкции,

Инструкция по установке робота SuperADX:

1) загрузите файл SADXSetup.exe, он запустит инсталлятор, вам будет предложено указать папку с QUIK, укажите, пожалуйста, папку с вашим QUIK. После завершения копирования файлов, в ней будет создана вложенная папка SuperADX и ярлык на рабочем столе для запуска интерфейса настроек.

2) чтобы робот SuperADX заработал, предварительно должен быть установлен пакет .NET Framework 3.5

<http://download.microsoft.com/download/0/6/1/061F001C-8752-4600-A198-53214C69B51F/dotnetfx35setup.exe>

3) запустите ярлык SuperADX на рабочем столе, после того, как мы открыли интерфейс SuperADX, надо открыть таблицу скрипта

с торговыми алгоритмами в QUIK. Эта операция состоит из 3 пунктов:

1. Загрузить в QUIK портфель скрипта (автоматически или вручную) - нажмите клавиши «Ctrl»+«F10» и укажите файл SuperADX.qpl
2. Выставить время обновления робота - нажмите клавиши «Ctrl»+«F 11»
3. Открыть его таблицу в QUIK - нажмите клавиши «Ctrl»+«F12»

далее настройте робота SuperADX и Quik, как описано в Руководстве пользователя

<http://www.i-tt.ru/soft/SuperADX/SuperADX Manual.pdf>

**ВАЖНО!** Что изменилось в новой седьмой версии Quik и чем она отличается от старой версии, читайте здесь: <http://www.i-tt.ru/soft/quik7.html>

4) постройте в квике график той бумаги, которую будете торговать, добавьте на графики 5 индикаторов: ADX, Alligator, Parabolic SAR, Bollinger, Stochastic и пропишите идентификатор для каждого индикатора, для облегчения этой работы скачайте настроечный файл Quik\_SuperADX.wnd с сайта и загрузите его в Quik 6) для настройки значений защитных заявок в работе, используйте специальный файл Parameters for SuperADX.xls, скачайте его с сайта

**ВАЖНО!** для облегчения вашей работы по настройке графиков в Quik-е мы создали готовый настроечный файл с уже построенными и прописанными идентификаторами, скачайте его с сайта (Quik\_SuperADX.rar), разархивируйте, загрузите его в Quik, для этого в строке меню выберите Настройки - Загрузить настройки из файла и укажите файл Quik\_SuperADX.wnd

Типичные ошибки:

1) Если робот не видит график, тогда:

- проверьте правильность написания идентификатора в индикаторах
- добавьте все существующие поля в таблицу текущих параметров в Quik, возможно робот не получает нужные ему данные
- снимите все фильтры параметров в окне Связь/Списки
- еще раз обновите таблицу робота с помощью клавиш «Ctrl»+«F10» и укажите файл SuperADX.qpl
- перезапустите робота, нажав 2-4 раза кнопку Запустить-Остановить

2) Если что-то в работе работает не так, как вам кажется, то попробуйте:

- перезагрузить Quik и робота

- прочитать Инструкцию и Руководство пользователя
- добавьте все существующие поля в таблицу текущих параметров в Quik, возможно робот не получает нужные ему данные
- подумать и попробовать еще раз
- возможно вы забыли подключить права администратора, если таковые есть на вашем компьютере
- и только, если все выше перечисленное уже испробовано, тогда обращайтесь за техподдержкой: [support@i-tt.ru](mailto:support@i-tt.ru)

ВНИМАНИЕ! Для быстрого решения ваших проблем, запакуйте всю папку с Quik (без ключей) закачайте ее в хранилище <http://narod.yandex.ru/> или на другой аналогичный ресурс и пришлите нам ссылку и описание ошибки или проблемы на: [support@i-tt.ru](mailto:support@i-tt.ru)

Желаем Успешной работы с роботом SuperADX!